

Meddelandestruktur – Virkesorderutgång XML

En virkesorder består av nivåer, en huvudnivå, en radnivå och en undernivå. I huvudnivå ligger HUVUD_UPPGIFTER. Radnivå innehåller RADNIVA_GRUPP och i undernivå kan FRAAN_GRUPP och FRITERM_GRUPP finnas.

Det kommer allt en HUVUD_GRUPP på en virkesorder. På radnivå kan det förekomma 1-60 RADNIVA_GRUPP. Under varje rad kan FRAAN_GRUPP förekomma 0-6 ggr/rad och FRITERM_GRUPP kan förekomma 0-5 ggr/rad.

Huvudnivå

För varje virkesorder kommer det alltid en HUVUD_UPPGIFTER

| Benämning | Termnamn | Antal tecken | Giltiga värden |
|---|-----------|--------------|--------------------|
| Virkesordernummer | VONUM | A 8 | |
| Generation | VOGEN | N 2 | |
| Status | STATUS | A 1 | blank, M(akulerad) |
| Orderdatum | ODAT | A 8 | |
| Klartext Beskrivning | TEXTBESK | A 35 | |
| Valfri text | VALFRITXT | A 20 | |
| Kontaktperson säljare KONTAKTPERSS A 20 | | | |
| Telefon | TELNR | A 12 | |
| MobilTelefon | MOBIL | A 12 | |
| Ursprung | URSP | A 1 | Blank, 0-9 |
| Öppen Säljare | OPENSALJ | A 1 | Blank eller X |
| Omfattas av VML | VML | A 1 | Blank eller X |

Radnivå

Det kan finnas 1-60 RADNIVA_GRUPP

| Benämning | Termnamn | Antal tecken | Giltiga värden |
|------------------------------|-------------|--------------|---|
| Radnr på virkesorder | RADNRVO | A 2 | |
| Sortiment anmält | SS_VO | A 2 | |
| Trädslag anmält | T_VO | A 1 | |
| Egenskapskod anmäld | E_VO | A 1 | |
| Anmäld kvantitet | ANMKVANT_VO | N 5 | |
| Anmält måttslag | ANMMSL | A 2 | |
| Huvudkod mottagare | HKODM | A 5 | |
| Interntr mottagare | INTNRM | A 5 | |
| Status | STATUS_RAD | A 1 | Blank= klar V(ilande) M(akulerad) K(lar) |
| Mätmetod A | MMA | A 1 | |
| Mätmetod B | MMB | A 1 | |
| GiltigDatum t.o.m | DATTOM | A 8 | |
| Mottagningsplats | MOTTPL | A 5 | |
| Avlastningsplats(mottagning) | MOTAVLPL | A 1 | |
| Mättningsorganisation | VMF | A 2 | |
| Mätsyfte | MS | A 1 | |
| Mättningsbestämmelse | METNB_VO | A 6 | |
| Mätningens omfattning | MO | A 1 | |
| Transportföretag | TFTAG | A 5 | |
| Transportföretag Intnr | INTNRFTAG | A 5 | |
| EB-nyckel | EBNYCKEL | N 6 | |
| Avtalat måttslag | MSLAGAVTAL | A 2 | |
| | | | |

Undernivå

FRAAN_GRUPP

förekomst 0-6 ggr/rad

| Benämning | Termnamn | Antal tecken | Giltiga värden |
|-----------------|----------|--------------|----------------|
| Frånbegrepp typ | FRAANTYP | A 1 | |
| Frånbegrepp | FRAAN | A 6 | |

FRITERM_GRUPP

förekomst 0-5 ggr/rad

| Benämning | Termnamn | Antal tecken | Giltiga värden |
|---------------------------|-----------|--------------|----------------|
| Löpnr för term i systemet | TERMNR | A 3 | |
| Antal tecken | ANTTECKEN | A 2 | |
| Termvärde | TERMVRD | A 10 | |
| Ledtext | LEDTEXT | A 25 | |
| Registrering vid mätning | REGMATN | A 1 | |
| Term tillgänglig | AKTORTILG | A 1 | |

Förslag på kontroller på radnivå

Val av virkesorderrader i samband med registrering av mätning.

1. Endast rader med status blank " " eller "K" omfattas av sökningen.
2. Ta med alla rader med öppen (ej angiven) mottagare och om mottagare är angiven ta även med de raderna som matchar angiven mottagare.
3. Ta med alla rader med öppen (ej angiven) mottagningsplats och om mottagningsplats är angiven ta även med de raderna som matchar angiven mottagningsplats.
4. Om träff på sortiment erhålls tillsammans med angiven mottagare och mottagningsplats, så accepteras inte flera rader med samma sortiment, d.v.s. rader med öppna mottagare och mottagningsplatser.
5. Om sökningen med angivet sortiment enligt punkt 4 inte resulterar i någon träff ska sökning ske utan sortimentsuppgifter.